


Bereitstellen der currdat.lst aus Heavy Weather mittels automatischem Batch Script

- 1.) Die Datei **awekasupload.txt** und **awekasupload.bat** ins Verzeichnis C:\ kopieren (in das oberste Verzeichnis der Festplatte C)
- 2.) Die Datei C:\awekasupload.txt mit dem Editor (oder Wordpad) öffnen



```
awekasupload.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format ?
open www.dasistmeinserver.at
meinbenutzer
meinpasswort


cd c:\Heavyweather
cd /
ascii
put currdat.lst

bye
```


- 3.) In der ersten Zeile anstatt „www.dasistmeinserver.at“ die Adresse ihres FTP Servers eintragen (FTP Zugangsdaten) -> siehe ev. in Heavy Weather Publisher. Achtung ! zwischen open und dem Namen muss ein Leerzeichen sein.
- 4.) in der 2. Zeile ihren FTP Benutzernamen eintragen
- 5.) in der 3. Zeile ihr FTP Passwort eintragen
- 6.) in der 5. Zeile den Installationspfad von Heavy Weather eventuell korrigieren (sollte Heavy Weather nicht auf c:\HeavyWeather installiert sein.
- 7.) wollen sie das die Datei currdat.lst nicht in das erste Verzeichnis (Wurzelverzeichnis) auf ihren Webserver kopiert wird bitte in Zeile 6 den Pfad ändern
- 8.) Datei speichern

9.) nun folgt der erste Test:

Klicken sie auf „Start“ → Ausführen und geben sie `cmd` ein → klicken sie auf OK



10.) eben sie in der DOS Eingabeaufforderung (schwarzes Fenster) nun folgenden Befehl ein : `ftp -v -s:C:\awekasupload.txt` → und drücken sie ENTER




werden keine Fehlermeldungen ausgegeben ist die Datei richtig konfiguriert und die Datei wurde bereits zum ersten mal hochgeladen.

11.) erstellen des automatischen Uploads:

12.) öffnen sie in der Systemsteuerung „Geplante Tasks“ → Geplanten Task hinzufügen

13.) klicken sie auf weiter



14.) Über „Durchsuchen“ die Datei C:\awekasupload.bat auswählen

15.) „täglich“ auswählen → weiter



16.) Startzeit 00:00 Uhr → weiter




17.) Ihren Windows Benutzernamen und das Windows Passwort eingeben (dieser Dialog entfällt möglicherweise bei Windows XP Home)




17.) setzen sie das Häkchen bei „Erweiterte Eigenschaften“ → Fertigstellen



18.) es erscheint der Task in erweiterter Ansicht



19.) wählen sie die Registerkarte „Zeitplan“



20.) klicken sie auf „Erweitert“ → aktivieren sie „Wiederholungsintervall“ → Alle 10 Minuten → Bis 23:59 → klicken sie auf OK



21.) Der Text hat sich nun auf „Alle 10 Minuten....“ geändert. Klicken sie auf OK

Der automatische Upload ist somit konfiguriert

